

易通箱报废增加“报废围挡”字段

2022-02-22 13:07 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2022-02-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	城城 常	% 完成:	0%
类别:	200-PDA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1. 在编辑页面增加了“报废围挡”字段
2. 请将现在 PDA 菜单或其他描述中有“易通箱报废”、“周转箱报废”的“易通箱”都改成“租赁载具”

需求描述 - 功能:

1. 进入该界面时根据从服务器端查询到的该仓库的周转箱报废申请单的状态, 来关闭的单据, 则显示未关闭的报废单据; 如果没有, 则可以新建
2. 租赁载具报废申请单状态  
报废申请单的状态有准备中、处理中、已完成。但 PDA 端只会看到准备中和处理中的单据
3. 进入该界面后自动开启扫描模块, 可直接按下扫描枪上的按键扫描 RFID 标签
4. 程序根据扫描到的箱号自动分类汇总显示各箱型以及对应的数据 (需要做箱号排序)
5. 按钮  
a. 点击“返回”按钮, 弹窗提示用户: 当前数据将不会被保存, 请确认。  
b. 点击“保存并提交”按钮 (只在状态=准备中时可用), 弹窗提示用户: 该数据将提交至服务器端并触发审批流程, 点击“是”按钮, 数据提交至服务器端并触发审批流程, 关闭弹窗返回页面; 点击“否”按钮, 数据提交至服务器端并触发审批流程, 关闭弹窗返回页面。
6. 操作  
a. 点击“编辑”, 进入图1界面  
b. 点击“删除”, 弹窗提示用户: 该行数据将被删除, 请确认。点击“是”按钮, 数据提交至服务器端并触发审批流程, 关闭弹窗返回页面。
7. 对于审批被拒绝后的报废单据, 状态显示准备中, 可以添加删除行, 也可以编辑
8. 下拉菜单, 用于切换扫描模式。因为维修模块默认开启的是激光扫描, 所以图2所示)。点击菜单, 激光扫描关闭, 开启 RFID 扫描模式, 此时显示 toast 消息“切换为激光扫描”。退出维修模块再次进入时, 这里默认的还是激光扫描。
9. 报废类型: 下拉框, 必填, 值=销售、报废, 默认值为空

图1

编辑:

1. 点击“上传”按钮, 可以拍照或者从相册选择照片进行上传
2. 点击“删除”按钮删除对应的照片
3. 允许上传多张照片
4. 点击“返回”按钮, 提示用户数据将不会被保存
5. 点击“保存”按钮, 保存并返回易通箱报废界面
6. 报废围挡: 当扫描的箱号为托盘时, 显示该字段, 且必填; 默认不勾选任何值。

历史记录

#1 - 2022-02-23 12:00 - 城城 常

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2022-03-10 19:33 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证, 已完成。

