

易通系统 - 功能 #787

易通箱报废模块增加“报废类型”字段

2021-01-14 13:31 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2021-01-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	城城常	% 完成:	0%
类别:	200-PDA	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1. PDA 上的修改如下图所示：

仓库PDA手持系统 - 易通安达

位置: 主页/周转箱报废

报废申请单编号: 系统自动生成

报废申请单状态: 准备中

报废类型: 销售

报废申请单备注:

分类汇总 - 周转箱报废

物料	确认数量
ETP100/M000036	2
ET3/M000038	1

箱号	物料名称	操作
ET030101000192	ET3	编辑 删除
ET020102011908	ETP100	编辑 删除
ET020102011909	ETP100	编辑 删除

需求描述 - 功能:

1. 进入该界面时根据从服务器端查询到的该仓库的周转箱报废申请单关闭的单据, 则显示未关闭的报废单据; 如果没有, 则可以新建
2. 周转箱报废申请单状态
报废申请单的状态有准备中、处理中、已完成。但 PDA 端只会看
3. 进入该界面后自动开启扫描模块, 可直接按下扫描枪上的按键扫描
4. 程序根据扫描到的箱号自动分类汇总显示各箱型以及对应的数据
5. 按钮
 - a. 点击“返回”按钮, 弹窗提示用户: 当前数据将不会被保存, 请
 - b. 点击“保存并提交”按钮 (只在状态=准备中时可用), 弹窗提示按钮, 关闭弹窗返回页面; 点击“是”按钮, 数据提交至服务器端并
6. 操作
 - a. 点击“编辑”, 进入图1界面
 - b. 点击“删除”, 弹窗提示用户: 该行数据将被删除, 请确认。
7. 对于审批被拒绝后的报废单据, 状态显示准备中, 可以添加删除
8. 下拉菜单, 用于切换扫描模式。因为维修模块默认开启的是激光扫描(图2所示)。点击菜单, 激光扫描关闭, 开启 RFID 扫描模式, 此时显示“切换为激光扫描”。退出维修模块再次进入时, 这里默认的还是激光扫描
9. 报废类型: 下拉框, 必填, 值=销售、报废, 默认值为空

2.

网页端的易通箱报废申请模块, 列表页在“仓库”字段前增加“报废类型”字段; 内容页在“备注”字段上方增加“报废类型”字段

历史记录

#1 - 2021-01-28 14:23 - 王宁

- 指派给 被设置为 城城常

#2 - 2021-02-04 12:05 - 城城常

- 状态从 新建 变更为 已解决

#3 - 2021-02-04 18:33 - 王宁

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

验证, 已完成。

文件

PDA_报废申请类型.png

80.3 KB

2021-01-14

王宁